

NTS Project Srl





Sommario

	_
Dalla versione 5.3	
Gestione manuale del bollo su Fatture Elettroniche	3
Gestione Conto Fatturazione su Fatture Elettroniche	3
Forza utilizzo scadenze saldate	
Dalla versione 6.0.1	
Popolamento automatico campo beneficiario	3
Aggiunta note descrizione riga fattura	
Duplica sezione 2.1.2 in sezione 2.1.5	4
Dalla versione 6.1.2	4
Consolle fattura elettronica semplificata	4
Dalla versione 7.2.0	6
Consolle Fatture Elettroniche Attive: Gestione congiunta SDI / DocEasy	6
Consolle Fatture Elettroniche Attive: Forza utilizzo scadenze saldate	6
Consolle Fatture Elettroniche Passive: No controllo coerenza su salva Prima Nota	7
Consolle Fatture Elettroniche Passive: Serie di default	
Consolle Fatture Elettroniche Passive: Mastro Fornitori	7
Consolle Fatture Elettroniche Passive: Range date per ricerca Fatture/Notifiche	7
Dalla versione 8.0.0	
Consolle Fatture Elettroniche Passive: usa Doceasy per scarico fatture passive	7





Dalla versione 5.3

Gestione manuale del bollo su Fatture Elettroniche

Aggiunta la chiave nel **registro di Business** sotto la cartella OPZIONI del modulo Consolle FE con nome ConsentiEditBollo per rendere editabile l'importo del bollo sulla Consolle; quindi la nuova chiave è:

BNQQCOFE\OPZIONI\ConsentiEditBollo

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore ="S" = in tale caso sulla consolle delle FE la colonna "Bollo_Importo" è editabile
- Valore <> "S" = in tale caso sulla consolle delle FE la colonna "Bollo Importo" NON è editabile
- Non presente = in tale caso sulla consolle delle FE la colonna "Bollo_Importo" NON è editabile

Gestione Conto Fatturazione su Fatture Elettroniche

Aggiunta la chiave nel **registro di Business** sotto la cartella OPZIONI del modulo Consolle FE con nome UsaContoCoge per prendere il cliente dalla Prima Nota invece che dal magazzino; quindi la nuova chiave è:

BNQQCOFE\OPZIONI\UsaContoCoge

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore ="S" = in tale caso sulla fattura Elettronica viene riportato il cliente della Prima Nota
- Valore <> "S" = in tale caso sulla fattura Elettronica viene riportato il cliente della doc di Magazzino
- Non presente = in tale caso sulla fattura Elettronica viene riportato il cliente della doc di Magazzino

Forza utilizzo scadenze saldate

BNQQCOFE\OPZIONI\ForzaScadSaldate

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore='S' = evidenzia sempre tutte le scadenze
- Valore='N' = solo scadenze da saldare (default)

Dalla versione 6.0.1

Popolamento automatico campo beneficiario

BNQQCOFE\OPZIONI\PopolAutoBeneficiario

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore ="S" = in tale caso la ragione sociale ditta viene copiata automaticamente nel corrispondente campo della colonna della griglia della console fatture elettroniche.
- Valore <> "S" = in tale caso il beneficiario NON viene automaticamente popolato, ma potrà essere comunque inserito manualmente nella griglia della console fatture elettroniche
- Non presente = in tale caso il beneficiario NON viene automaticamente popolato





Aggiunta note descrizione riga fattura

Aggiunta la chiave nel **registro di Business** sotto la cartella OPZIONI del modulo Consolle FE con nome AddNoteADescrRiga per aggiungere le note di riga del documento di magazzino al campo Descrizione della sezione DettaglioLinee dell'XML della fattura attiva; quindi la nuova chiave è:

BNQQCOFE\OPZIONI\AddNoteADescrRiga

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore ="S" = in tale caso il campo descrizione viene popolato anche con le note di riga
- Valore <> "S" = in tale caso il campo descrizione viene popolato senza le note di riga
- Non presente = in tale caso il campo descrizione viene popolato senza le note di riga

Duplica sezione 2.1.2 in sezione 2.1.5

Se impostata con un elenco di codici clienti, in fase di generazione xml della fattura elettronica, duplica il contenuto della sezione 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> nella sezione 2.1.5 <DatiRicezione>, solo per i clienti elencati nella chiave.

BNQQCOFE\OPZIONI\ListaCliDuplicaDatiOrdInDatiRicez

Tale chiave può assumere i seguenti valori:

• Lista di codici cliente separati da virgola(,) = per i clienti elencati, la sezione DatiOrdineAcquisto viene copiata nella sezione DatiRicezione.

Dalla versione 6.1.2

Consolle fattura elettronica semplificata


Permette, al termine della contabilizzazione, di aprire una console semplificata delle fatture elettroniche con l'elenco delle sole fatture contabilizzate, con la possibilità di archiviare le fatture in BusinessFile e di creare il file XML della fattura elettronica all'interno di una cartella predefinita.

In sostanza al termine di ogni contabilizzazione di documenti di magazzino, si apre in automatico una console semplificata delle fatture elettroniche con i soli documenti oggetto della contabilizzazione.

N.B. la stessa funzionalità è disponibile nel caso in cui si attivi la contabilizzazione automatica dei documenti di magazzino

I tipi documento per i quali è disponibile la gestione con console semplificata sono quelli elencati nel parametro personalizzato Business File con codice: TIPIDOC_CONSOLE_FATT_ELETTR_SEMPL.

Nel campo valore va indicato l'elenco dei tipi documenti per i quali si vuole attivare tale semplificazione:







È stata aggiunta la chiave nel **registro di Business** nella sottocartella OPZIONI della cartella BNQQCOFE con nome TNET_AbilitaFormSemplificata; quindi la nuova chiave è:

BNQQCOFE\OPZIONI\TNET_AbilitaFormSemplificata

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore = "S" = in tale caso al termine della contabilizzazione **VERRA' APERTA** la console semplificata della fatturazione elettronica
- Valore = "" = in tale caso al termine della contabilizzazione NON VERRA' APERTA la console semplificata della fatturazione elettronica
- Non presente = in tale caso al termine della contabilizzazione NON VERRA' APERTA la console semplificata della fatturazione elettronica
- Valore <> "S" = in tale caso al termine della contabilizzazione **NON VERRA' APERTA** la console semplificata della fatturazione elettronica





Dalla versione 7.2.0

Consolle Fatture Elettroniche Attive: Gestione congiunta SDI / DocEasy

Nel caso in cui si decida di attivare il modulo BF13 per migrare dal sistema di invio fatture elettroniche a SDI tramite pec al sistema di invio tramite DocEasy, nella consolle vengono automaticamente abilitate le opzioni e le colonne relative a DocEasy e disabilitate quelle relative a SDI.

Per la fase transitoria di passaggio da SDI a DocEasy, è possibile rendere disponibili nella consolle sia le opzioni/colonne SDI sia quelle relative a DocEasy tramite la seguente chiave di registro:

BNQQCOFE\OPZIONI\GestioneSdiDocEasyCongiunta

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore='S' = in consolle, opzioni di invio/controllo SDI coesistenti con le opzioni DocEasy
- Valore<>'S' = restano attive in consolle le sole opzioni di invio/controllo per DocEasy
- Non presente: restano attive in consolle le sole opzioni di invio/controllo per DocEasy

Consolle Fatture Elettroniche Attive: Forza utilizzo scadenze saldate

BNQQCOFE\OPZIONI\ForzaScadSaldate

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore='S' = Nel file XML sono evidenziate sempre tutte le scadenze (default)
- Valore='N' = Evidenziate solo scadenze da saldare
- Non presente: Nel file XML sono evidenziate sempre tutte le scadenze

Nota: Nelle versioni precedenti alla 7.2.0 per chiave assente o con valore <> 'S', venivano evidenziate le sole scadenze da saldare.





Consolle Fatture Elettroniche Passive: No controllo coerenza su salva Prima Nota

Specificare le causali di contabilità per le quali, al salvataggio della prima nota, il sistema NON effettua i controlli di coerenza con la fattura elettronica passiva associata

BNQQFAEP\OPZIONI\TNET_CausaliPassiveNoControllo

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

Valore = Lista di causali di contabilità business separate da; (es. 2;3)

Consolle Fatture Elettroniche Passive: Serie di default

BNQQFAEP\OPZIONI\SerieDocDefault

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore = "serie" assegnata per default alle fatture elettroniche passive quando queste vengono acquisite
- Non presente: Serie assegnata = " " (blank)

Consolle Fatture Elettroniche Passive: Mastro Fornitori

BNQQFAEP\OPZIONI\CodMastroFiltro

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore = "mastro" nel quale viene cercato in business il conto del fornitore della fattura passiva elettronica quando questa viene acquisita
- Non presente: mastro assegnato = 0

Consolle Fatture Elettroniche Passive: Range date per ricerca Fatture/Notifiche

BNQQFAEP\OPZIONI\GGMaxLettura

Tale chiave può assumere i seguenti stati:

- Valore = Numero giorni con i quali viene determinato il range di date in cui cercare fatture e notifiche nella PEC. Es. se c'è valore 30 il range di scarico è da 30 giorni antecedenti la data odierna.
- Non presente: Numero giorni assegnati = 30

Dalla versione 8.0.0

Consolle Fatture Elettroniche Passive: usa Doceasy per scarico fatture passive

BNQQFAEP\OPZIONI\GestioneProviderDocEasy

Tale chiave può assumere i seguenti valori:

• S = l'azione dell'ingranaggio della toolbar della console fatture passive, consente di scaricare le fatture elettroniche ricevute da DocEasy





 N = l'azione dell'ingranaggio della toolbar della console fatture passive, consente di scaricare le fatture elettroniche ricevute tramite pec.

Se chiave non presente, la console scarica le fatture tramite pec.

Dalla versione 8.1.0

Consolle Fatture Elettroniche Passive: Ditta Pubblica Amministrazione

BNQQFAEP\OPZIONI\HHNTSPJ_DittaCorrentePA

Questa chiave deve essere

Tale chiave può assumere i sequenti valori:

- S = La ditta è identificata come "Pubblica Amministrazione"
- N = La ditta è identificata come ditta privata (default)
- Non presente = La ditta è identificata come ditta privata

Questa chiave è valutata nella consolle delle fatture elettroniche ricevute.

Se la ditta corrente non è identificata come "Pubblica Amministrazione" non sarà possibile inviare a SDI o a DocEasy le notifiche di Accettazione o Rifiuto in quanto, come da normativa, le fatture saranno considerate automaticamente Accettate.

Attenzione:

In "Business Net" se questa chiave viene impostata con la dipendenza per ditta allora tutte le eventuali chiavi della cartella OPZIONI devono a loro volta essere impostate con dipendenza per la stessa ditta. Viceversa in "Business Cube" ciascuna singola chiave può essere impostata con o senza dipendenza per ditta.

Dalla versione 8.3.0

Consolle Fatture Elettroniche Attive: fatture elettroniche senza modulo Coge

BNQQCOFE\OPZIONI\NTSPJ_AttivazioneModuloCOGE

Tale chiave serve a forzare il comportamento standard della consolle fatture attive elettroniche, nel caso di presenza o assenza del modulo COGE nella chiave di attivazione di Business. Dalla versione 8.2.0 la consolle importa le fatture elettroniche anche in assenza del modulo COGE.

Tale chiave serve può assumere i seguenti valori:

- M (MAI): anche se il modulo COGE è attivo nelle inizializzazioni globali comuni, la consolle si comporta come se il modulo non fosse attivo. Serve a gestire il caso in cui le fatture immediate emesse non vengono volutamente contabilizzate, ma inserite manualmente in prima nota.
- S (SEMPRE) anche se il modulo COGE non è attivo nelle inizializzazioni globali comuni, la consolle si comporta come se il modulo fosse attivo. Serve a gestire i casi in cui vengono popolate le tabelle prinot e scaden senza la contabilizzazione dei documenti; è il caso di personalizzazioni fatte dal partner.
- D (DEFAULT) se presente il modulo COGE, la consolle importa solo fatture contabilizzate, senza modulo COGE importa anche fatture non contabilizzate.

Se la chiave non esiste o ha un valore diverso da M,S,D la consolle si comporta come nel caso D.





ATTENZIONE !!! lo standard Business, nel caso di contabilizzazione documenti senza modulo COGE, popola soltanto scaden e non prinot. In tal caso va utilizzato il valore "D" (Default).

Consolle Fatture Elettroniche Attive: stringa default per righe fatture senza descrizione

Definisce la stringa da utilizzare nella costruzione dell'XML in caso di descrizione dell'articolo vuota nella riga della fattura. Se questo parametro non esiste o è vuoto le descrizioni vuote rimangono tali e vengono bloccate dalla validazione dell'XML

BNQQCOFE\OPZIONI\NTSPJ_StringaDescrRigaVuota

Gestione documenti magazzino: sblocco cancellazione documenti magazzino collegati a fattura elettronica

BNVEBOLL\OPZIONI\NTSPJ_DisabilitaBloccoCanc

Se questa chiave esiste ed ha il valore "S", quando si tenta di cancellare una riga della consolle fatture attive elettroniche, il sistema visualizza un alert NON bloccante con l'evidenza del collegamento della riga a un documento fattura.

ATTENZIONE !!! Senza tale chiave il controllo di cancellazione risulta bloccante

Gestione prima nota: abilita panello per la quadratura della registrazione prima nota con il contenuto dell'XML

Se tale chiave esiste ed ha il valore "S", dopo la selezione di un documento XML da collegare alla registrazione di prima nota, viene aperta una finestra con il confronto dei dati imponibili e iva presenti nella registrazione e nel documento XML.

BNCGPRIN\OPZIONI\NTSPJ_ApriConfrontoXML